Outlook 2010:

Queste istruzioni mostrano come configurare un account e-mail MAGIX in **Outlook 2010**. Altri client di posta elettronica si basano su menu simili e funzionano con le stesse impostazioni.

Per prima cosa accedi al menu File > Informazioni > + Aggiungi account.

Seleziona Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi e clicca su Avanti.

Quindi clicca su Posta elettronica Internet e poi su Avanti.

Compila i campi **Nome** e **Indirizzo posta elettronica**, secondo l'account che desideri configurare. Per il tipo account, scegliere **IMAP**.

Informazioni utente				
Nome:	Max Muster			
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	max@mydomain.com			
Informazioni server				
<u>T</u> ipo account:	IMAP 💌			

Le impostazioni per il **Server di posta in arrivo (IMAP)** e il **Server di posta in uscita (SMTP)** sono diverse perché a differenza dei nuovi domini, per quelli vecchi MAGIX opera con un altro servizio di posta elettronica.

I valori da impostare in questo punto possono essere reperiti effettuando l'accesso nel **Control Center** alla voce **E-mail**. Clicca nella casella di posta desiderata sulla voce **Opzioni** > **Impostaziine email programma**.

Ecco un esempio di un nuovo dominio:



Impostare i seguenti valori come Server:

Server di posta in arrivo: **imap.app.magix-online.com** Server di posta in uscita (SMTP): **smtp.app.magix-online.com**

Server posta in arrivo:	imap.app.magix-online.com	
Server po <u>s</u> ta in uscita (SMTP):	smtp.app.magix-online.com	

Tutti i domini registrati prima della metà del 2010 operano tuttavia ancora con il vecchio sistema, pertanto devono essere utilizzati i seguenti valori:

Server di posta in arrivo: **mail.magix-website.com** Server di posta in uscita (SMTP): **mail.magix-website.com**

Server posta in arrivo:	mail.magix-website.com	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.magix-website.com	

In ultimo inserisci l'indirizzo e-mail come nome utente e la password scelta.

Informazioni accesso			
Nome <u>u</u> tente:	max@mydomain.com		
Password:	******		
Memorizza password			
Richie <u>d</u> i accesso con autenticazione password di protezione (SPA)			

Successivamente clicca su altre impostazioni. Alla scheda Server di posta in uscita inserisci la spunta su II server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione selezionando l'opzione Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo.

mpostazioni posta elettronica Internet				
Generale	Posta inviata		Posta eliminata	
Server della posta in u	uscita	Connessione	Impostazioni avanzate	
 Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo 				
Accedi con				
Nome utente:				
Password:				
	√ Memor	rizza password		
Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)				

Accedi alla scheda **Impostazioni Avanzate** ed assicurati che siano configurate correttamente le porte (IMAP: **993** e SMTP: **465**) e che per il **tipo di connessione crittografata** in entrambi i casi sia selezionato **SSL**.

In	Impostazioni posta elettronica Internet				
	Generale	Posta inviata		Posta eliminata	
	Server della posta in i	uscita Connessione		Impostazioni avanzate	
Numeri porte server Server posta in arrivo (IMAP): 993 Valori predefiniti					
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL 💌					
	Server posta in uscita	(SMTP):	465		
Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL 💌					

Con il pulsante **OK** torna all'ultima finestra e verifica con **Avanti** che tutto funzioni correttamente.

Una volta eseguito tutto con successo, **chiudi** la finestra e torna a quella precedente e concludi la procedura con **Fine**. La ricezione e l'invio di e-mail dovrebbe a questo punto funzionare tramite Outlook.