Outlook 2010:

Deze handleiding beschrijft, hoe u een MAGIX e-mailaccount in **Outlook 2010** inricht. Andere e-mailclients werken met vergelijkbare menu's en met globaal dezelfde instellingen.

Als eerste klikt u in het menu op Bestand > Info > Account toevoegen.

Serverinstellingen handmatig configureren selecteren en op Volgende klikken.

Dan Internet-e-mail selecteren en weer Volgende.

Voer dan uw **naam** en **e-mailadres** in, waarvoor de account moet worden ingericht. Als accounttype **IMAP** selecteren.

Gebruikersgegevens					
Naam:	Max Muster				
E-mailadres:	max@mydomain.com				
Servergegevens					
Type account:	IMAP 💌				

De instellingen voor **Server voor inkomende e-mail (IMAP)** en **Server voor uitgaande e-mail (SMTP)** variëren, omdat MAGIX bij oudere domeinen met een andere e-maildienst werkt dan bij de nieuwe domeinen.

Welke waarden u hier moet instellen muss krijgt u te horen na het inloggen in het **Control Center** onder het punt **e-mail**. Gewoon bij het gewenste postvak op

Opties > E-mailprogramma-instellingen klikken.

Hier een voorbeeld voor een nieuwer domein:



Dat wil zeggen, de volgende waarden moeten als server worden ingevoerd:

Server voor inkomende e-mail: **imap.app.magix-online.com** Server voor uitgaande e-mail: (SMTP): **smtp.app.magix-online.com**



Alle domeinen die vóór medio 2010 geregistreerd zijn, werken echter nog met het oude systeem. Hiervoor zijn de volgende waarden van toepassing:

Server voor inkomende e-mail: **mail.magix-website.com** Server voor uitgaande e-mail: (SMTP): **mail.magix-website.com**

Server voor inkomende e-mail:	mail.magix-website.com		
Server voor uitgaande e-mail (SMTP):	mail.magix-website.com		

Tot slot moet u in deze weergave nog een keer het e-mailadres als **Gebruikersnaam** en het door u gekozen **wachtwoord** invoeren.

Aanmeldingsgegevens					
Gebruikersnaam:	max@mydomain.com				
Wachtwoord:	*****				
Wachtwoord onthouden					
Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht					

Daarna op Meer Instellingen klikken. Op de tab Server voor uitgaande e-mail het vinkje van Voor de Server voor uitgaande e-mail (SMTP) verificatie vereist met de optie Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail activeren.

Instellingen voor internet-e-mail						
	Algemeen	Verzond	en items		Verwijderde items	
	Server voor uitgaande e-mail		Verbinding		Geavanceerd	
	 Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail Aanmelden met 					
	Gebruikersnaam:					
	Wachtwoord:	√ Wachtwoord	d onthouden			
	Beveiligd-wachtwoordverificatie (SPA) is verplicht					

Dan nog op het tabblad **Geavanceerd** ervoor zorgen dat de juiste poorten zijn ingesteld (IMAP: **993** en SMTP: **465**) en dat als **versleutelde verbindingstype** in beide gevallen **SSL** is geselecteerd.

Ir	nstellingen voor internet-	e-mail			x
	Algemeen	Algemeen Verzonden items			Verwijderde items
L	Server voor uitgaande e-mail Verbindi		Verbinding		Geavanceerd
Poortnummers van server Inkomende e-mail (IMAP): 993 Standaardinstellingen gebruiken					jebruiken
	Gebruik het volgend Uitgaande e-mail (SMTP)	e type versleut): 465	telde verbinding:	SSL	
	Gebruik het volgend	e type versleut	telde verbinding:	SSL	

Daarna via de knop **OK** weer teruggaan naar de laatste dialoog en met de knop **Volgende** controleren of nu alles werkt.

Als het werkt het venster **sluiten** en teruggaan naar het vorige venster om daar met **Toepassen** af te sluiten. Nu zou het versturen en ontvangen van e-mail via Outlook werken.